

①Gmailの右上にある設定マークをクリックします。



②表示されたメニューの「全ての設定を表示」をクリックします。



③「アカウントとインポート」をクリックします。

設定



- ④[他のアカウントのメールを確認] の箇所の
「メールアカウントを追加する」をクリックします。

他のアカウントのメールを確認:
[詳細を表示](#)

メール アカウントを追加する

- ⑤メールアドレスを入力します。

メール アカウントの追加

追加するメールアドレスを入力してください。

メールアドレス:

⑥メール設定を入力します。

- ・ユーザー名:メールアドレスを入力してください。
- ・パスワード:ご案内したパスワードをご入力ください。
- ・POPサーバー:mail.○○○○○
(「○○○○○」の箇所は、メールアドレスの「@」以降をご記入ください。)
- ・ポート:110

上記設定ができれば、「アカウントを追加」をクリックします。

メール アカウントの追加

のメール設定を入力します。 [詳細](#)

メールアドレス:

ユーザー名:

パスワード:

POP サーバー: ポート: ▼

取得したメッセージのコピーをサーバーに残す。 [詳細](#)

メールの取得にセキュリティで保護された接続 (SSL) を使用する。 [詳細](#)

受信したメッセージにラベルを付ける:

メッセージを受信トレイに保存せずにアーカイブする

- ⑦メールアカウントの追加ができました。
引き続き、メールが送信できるように設定していきます。
「次へ」をクリックします。

メール アカウントを追加しました。

これで、このアカウントからメールを取得できるようになります。
さらに [] からメールの送信もできるようにしますか？

はい。 [] としてメールを送信できるようにします。
 いいえ (後で変更できます)

次へ »

- ⑧名前(差出人名で表示されるお名前)を設定し、「次のステップ」をクリックします。

自分のメールアドレスを追加

別のメールアドレスの情報を入力してください。
(設定した名前とメールアドレスが送信するメールに表示されます)

名前: []

メールアドレス: []

エイリアスとして扱います。 [詳細](#)
[別の返信先アドレスを指定 \(オプション\)](#)

キャンセル **次のステップ »**

⑨SMTPサーバーの設定を行います。

- ・SMTPサーバー: mail.ooooo
(「ooooo」の箇所は、メールアドレスの「@」以降をご記入ください。)
- ・ユーザー名: メールアドレスをご入力ください。
- ・パスワード: ご案内したパスワードをご入力ください。
- ・ポート: 25
- ・「保護されていない接続」をご選択ください。

上記設定ができれば、「アカウントを追加」をクリックします。

自分のメールアドレスを追加

SMTPサーバー経由でメールを送信します

の SMTP サーバー経由でメールが送信されるように設定します。 [詳細](#)

SMTPサーバー: ポート:

ユーザー名:

パスワード:

TLS を使用したセキュリティで保護された接続 (推奨)

SSL を使用したセキュリティで保護された接続

保護されていない接続

Gmail サーバーからプロバイダへの接続に、保護されていない接続を使用することを選択しました。あなたの送信した情報が他のユーザーに見られる可能性があるご注意ください。 [詳細](#)

⑩下記の画面になり、メールが送信されます。

自分のメールアドレスを追加

確認手順に従ってメールアドレスを追加します

ご使用の他のサーバーを検出し、認証情報を確認しました。作業はもう少しで完了します。

確認コードを記載したメールを [redacted] に送信しました。[[メールを再送信](#)]
メールアドレスを追加するには、次のいずれかの操作を行います。

確認メールのリンクをクリックします

！
ま
た
は
！

確認コードを入力し、確認してください

[ウインドウを閉じる](#)

⑪下記のようなメールが届きます。

- ・認証コードをコピーして、上記画面の認証コードの入力欄に入力し、「確認」ボタンをクリックすると設定が完了します。
- ・もしくは、リンクをクリックして設定を完了することも可能です。

