



■Outlook2016の場合


①Outlookを開き、メニューの「ファイル」を選択します。



②[アカウント情報]の「アカウントの追加」をクリックします。



③「詳細オプション」をクリックします。




Outlook へようこそ

メール アドレスを入力してアカウントを追加します。

詳細オプション ▾

接続

④メールアドレスを入力し、「自分で自分のアカウントを手動で設定」にチェックを入れ、「接続」をクリックします。



Outlook へようこそ


メール アドレスを入力してアカウントを追加します。

詳細オプション ▲

自分で自分のアカウントを手動で設定

接続

⑤[アカウントの種類を選択]で、POPを選択します。



⑥POPアカウントの設定を行います。

*** 受信サーバー**

- ・サーバー: mail.ooooo
(「ooooo」の箇所は、メールアドレスの「@」以降をご記入ください。)
- ・ポート番号: 110

*** 送信サーバー**

- ・サーバー: mail.ooooo
(「ooooo」の箇所は、メールアドレスの「@」以降をご記入ください。)
- ・ポート番号: 587
- ・暗号化方法: なし
- ・「セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログオンが必要」にチェック

上記設定後に「接続」をクリックします。

POP アカウントの設定
(別のユーザー)

受信メール
サーバー mail. ポート 110
 このサーバーでは暗号化された接続 (SSL/TLS) が必要
 セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログオンが必要

送信メール
サーバー mail. ポート 587
暗号化方法 なし
 セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログオンが必要

メッセージ配信
 既存のデータファイルを使用 参照...

チェックをいれてください。

接続

⑦ 下記画面で内容を確認、入力し、「OK」をクリックします。

- ・サーバー: mail.ooooo
(「ooooo」の箇所は、メールアドレスの「@」以降をご記入ください。)
- ・ユーザー名 (U): メールアドレスをご入力ください。
- ・パスワード (P): 別途ご案内しているパスワードをご入力ください。

インターネット電子メール -

次のサーバーのアカウント名とパスワードを入力してください。

サーバー mail.

ユーザー名(U):

パスワード(P): *****

パスワードをパスワード一覧に保存する(S)

OK キャンセル

⑧下記画面が表示されたら、接続が完了です。

